

Les importations automatiques dans Visual Planning portent exclusivement sur les lignes principales et les icones-modèles.

Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les versions monoposte et TSE de Visual Planning.


SEQUENCE DE CREATION D'UNE IMPORTATION AUTOMATIQUE

La séquence de **création** complète d'une importation automatique est la suivante :

- **Préparation** du(des) fichier(s) à importer
(Sur le même principe que pour l'import unitaire)
- **Définition** d'un favori d'importation
(Sur le même principe que pour l'import unitaire)
- **Création** de l'importation automatique : Fichier> Importer> Importation automatique...


Le dialogue suivant (par exemple) s'ouvre :

- Le premier onglet de ce dialogue liste les imports automatiques existants.
- Le bouton **Ajouter** permet de créer une nouvelle importation automatique.
- Le bouton **Supprimer** permet de supprimer définitivement l'importation automatique sélectionnée.
- Le bouton **Dupliquer** permet de créer une nouvelle importation automatique possédant les mêmes critères que l'importation automatique sélectionnée.
- Le bouton **Editer** permet de modifier les critères de l'importation automatique sélectionnée.
- Le bouton **Stopper/Démarrer** permet de définir si l'import automatique sélectionné est actif ou inactif.




Le deuxième onglet permet de définir le traitement à effectuer sur les fichiers importés.

- **Les détruire** les supprime définitivement.
- **Les déplacer** recopie les fichiers dans le répertoire spécifié et les supprime de leur emplacement d'origine.



PARAMETRAGE DE L'IMPORTATION AUTOMATIQUE

Le dialogue suivant (par exemple) s'ouvre lors de l'ajout, de la duplication ou de l'édition d'une importation automatique :



L'importation automatique s'exécute quotidiennement, à l'heure indiquée dans le paramètre **Heure**.

Le paramètre **Type** permet de sélectionner si l'importation automatique traite les lignes principales ou les icônes-modèles.

Les critères de l'importation automatique sont ceux définis dans le **Contexte d'importation** sélectionné.

Pour importer un unique fichier lors de l'importation automatique, cocher **Fichier unique** et sélectionner le fichier en cliquant sur le bouton **...**.

Pour importer tous les fichiers d'un répertoire, cocher **Fichiers d'un répertoire** et sélectionner le répertoire en cliquant sur le bouton **...**. Saisir dans le paramètre **Fichiers de type** la(les) extension(s) de fichiers à traiter, sous la forme *.extension, séparées par un point-virgule.

DEROULEMENT DES IMPORTATIONS AUTOMATIQUES

Parmi les importations automatiques définies dans le planning, celles dont l'état est **Démarré** sont exécutées quotidiennement. Il n'est pas indispensable que le planning soit lancé. Pour que les importations automatiques s'exécutent, il suffit que **VPServer** soit démarré.

